


## Звонки в офис ADGroup через интернет.

1. Нужно скачать и установить себе на компьютер программный SIP-телефон, например, бесплатная редакция довольно распространенной программы X-Lite.  
Сайт разработчиков X-Lite: <http://www.counterpath.com/>  
Ссылка для загрузки X-Lite: [http://xlite.counterpath.com/download/X-Lite\\_Win32.html](http://xlite.counterpath.com/download/X-Lite_Win32.html)
2. Запускаем X-Lite и заходим в настройки соединения (нажать стрелочку вверху окна и в выпадающем меню выбрать «SIP Account Settings...»).



3. В открывшемся окне с перечнем соединений нажимаем либо кнопку «Add...» (добавить соединение, если у Вас в перечне нет ни одного соединения), либо кнопку «Properties...» (свойства текущего соединения, если у Вас уже было настроено ранее соединение).



4. В настройках соединения нужно на каждой закладочке установить соответствующие опции. Пример настройки приведен ниже. Наиболее основные опции следующие:  
Отображаемое имя (display name): **Internet** (можно ввести любое имя).  
Имя пользователя (user name): **Internet** (можно ввести любое имя).  
Сервер (domain): **ipshka.com** (обязательно указать именно этот сервер иначе будет односторонняя слышимость).

Сделать активным параметр **proxy** (напротив него поставить кружочек).  
Графу **address** оставить пустой.

The screenshot shows the 'Properties of Account 1' dialog box with the 'Advanced' tab selected. A red rectangle highlights the 'User Details' section. The fields are as follows:

Field	Value
Display Name	Internet
User name	internet
Password	
Authorization user name	
Domain	ipshka.com

Below the 'User Details' section is the 'Domain Proxy' section:

- Register with domain and receive incoming calls
- Send outbound via:
  - domain
  - proxy Address

At the bottom of the dialog, the 'Dialing plan' field contains the value: #1\|a\|a.T;match=1;prestrip=2;

Buttons at the bottom: OK, Отмена, Применить.

The screenshot shows the 'Properties of Account 1' dialog box with the 'Advanced' tab selected. The 'Voicemail' section is visible:

- Check for voice mail
- Number to dial for checking voicemail
- Number for sending calls to voicemail
- Send calls to voicemail if unanswered for  seconds

Below the 'Voicemail' section is the 'Forwarding' section:

- Always forward to this address
- Forward to this address when busy

Buttons at the bottom: OK, Отмена, Применить.

Properties of Account 1

Account Voicemail Topology Presence **Advanced**

**Firewall Traversal**

IP address

Discover global address

Use local IP address

STUN server

Discover server

Use specified server:

Enable ICE

Port used on local computer

Manually specify range:  -

**XTunnels**

Use XTunnels

Server address

Use SIP user name and password

Username

Password

OK Отмена Применить

Properties of Account 1


Account Voicemail Topology Presence **Advanced**

Mode:

Poll time  seconds

Refresh interval  seconds

OK Отмена Применить



5. Готово. Теперь можно нам позвонить.

Номер телефона на который звоните: **sip@adgroup.com.ua**

Не удивляйтесь, номер телефона выглядит как почтовый адрес, этот номер телефона Вам нужно набирать на клавиатуре.

Если что-то не получается в настройках – перезвоните к нам на городской номер (попросите соединить с Курбацким Алексеем).